

FUJITSU

Num Lock Caps Lock Scroll Lock



リカバリーモード等でのMac再起動で
コマンドキーを押し下げる時に使う

通常使うコマンドキー

キーボード外Fn

設定完了する (再起動)

親指シフト設定

[左]親指 指定

無変換

[右]親指 指定

変換

[左]単独UP

Return

[右]単独UP

Space

親指右 + 親指左

BackSpace

親指左 + 親指右

Delete

IME切替 & 親指OFF ①

英数

IME切替 & 親指ON ①

かな

同時打鍵判定

40ms (4 x 10ms)

Esc

Esc

半角/全角

Tab

CapsLock

CapsLock

Tab

[左]Windows(command)

無変換

無変換

Space

Space

変換

変換

ひらがな

IME切替 & 親指ON

BackSpace

BackSpace

[[

[[

}]

BackSpace

*:

*:

¥|

¥|

FMV-KB232, FKB7628-801は無効

☐ シフトキー半濁音（ばびぶべぼ）

Shift + （はひふへほ） で半濁音（ばびぶべぼ）を入力します

☐ 連続シフト

高速入力で問題になることがあります。同時打鍵判定秒数の最適値を探してください。

☒ 「：」「、」キー刻印に合わせる（自動設定）

FMV-KB232、FKB7628-801用のマッピング変更です。キーボードIDを認識して自動適用されます。

☐ リピートエミュレーション

親指シフト入力時のキーリピートエミュレーション

リピートまでの待ち

500ms

リピート間隔

100ms

☐ Alt(option)とWindows(command)を入れ替え

置換の初段で適用されます。Windows用キーボードでWin,Altキーを交換してMacの装飾キー並びにします。

☒ [左]CtrlとCapsLockを入れ替え

置換の初段で適用されます。

☒ [左]Windows(command)単独Upを「IME切替 & 親指OFF」

Tabに割り当てた[左]Windows(command)でも利用可能

☐ [右]Windows(command)単独Upを「IME切替 & 親指ON」

Space、変換に割り当てた[右]Windows(command)でも利用可能

☒ [左]Shift単独UpをTabにする

左小指で予測変換候補。コンビネーションの場合Shiftとして操作可能

☒ [右]Shift単独UpをEscにする

右小指で入力のカンセル。コンビネーションの場合Shiftとして操作可能

☐ 日本語配列エミュレーション

日本語キーボードが英語配列認識されることによる配列不一致を解消します。

自由設定

キーの置換、無効化が可能です。お問い合わせください。記入内容をご回答します。後の置換動作との兼ね合い、配列に影響を与えたりと、極めて複雑で望み通りにならないこともあります。

#RightCtrl to RightShift
0, 0x10, 0xFF, 0x20, 0xFF
#¥_@
0, 0xFF, 0x89, 0xFF, 0x2F

適用

メディアキー設定

キー置換として装飾キーとの組み合わせを利用したい場合、Shift組み合わせ側を「割当なし」にします。

PrintScreen

ミュート

Shift + PrintScreen

割当なし

Scroll Lock

ボリューム(小)

Shift + Scroll Lock

割当なし

Pase/Break

ボリューム(大)

Shift + Pase/Break

割当なし

アプリケーション(メニュー)

F12

Shift + アプリケーション(メニュー)

割当なし

設定完了する (再起動)

親指シフト設定

[左]親指 指定

無変換

[右]親指 指定

変換

[左]単独UP

Return

[右]単独UP

Space

親指右＋親指左

BackSpace

親指左＋親指右

Delete

IME切替&親指OFF ⓘ

英数

IME切替&親指ON ⓘ

かな

同時打鍵判定

40ms (4 x 10ms)

Esc

Esc

半角/全角

Tab

CapsLock

CapsLock

Tab

[左]Windows(command)

無変換

無変換

Space

Space

変換

変換

ひらがな

IME切替&親指ON

BackSpace

BackSpace

[[

[[

}]

Delete

*:

(親指ONの時のみ) BackSpace

¥|

¥|

FMV-KB232, FKB7628-801は無効

- ☐ シフトキー半濁音（ばびぶべぼ）
Shift + （はひふへほ）で半濁音（ばびぶべぼ）を入力します
- ☐ 連続シフト
高速入力で問題になることがあります。同時打鍵判定秒数の最適値を探してください。
- ☐ 「：」 「、」 キー刻印に合わせる（自動設定）
FMV-KB232、FKB7628-801 用のマッピング変更です。キーボードIDを認識して自動適用されます。
- ☐ リピートエミュレーション
親指シフト入力時のキーリピートエミュレーション

リピートまでの待ち

500ms

リピート間隔

100ms

- ☐ Alt(option)とWindows(command)を入れ替え
置換の初段で適用されます。Windows用キーボードでWin,Altキーを交換してMacの装飾キー並びにします。
- ☒ [左]CtrlとCapsLockを入れ替え
置換の初段で適用されます。
- ☒ [左]Windows(command)単独Upを「IME切替&親指OFF」
Tabに割り当てた[左]Windows(command)でも利用可能
- ☐ [右]Windows(command)単独Upを「IME切替&親指ON」
Space、変換に割り当てた[右]Windows(command)でも利用可能
- ☒ [左]Shift単独UpをTabにする
左小指で予測変換候補。コンビネーションの場合Shiftとして操作可能
- ☒ [右]Shift単独UpをEscにする
右小指で入力のキャンセル。コンビネーションの場合Shiftとして操作可能
- ☐ 日本語配列エミュレーション
日本語キーボードが英語配列認識されることによる配列不一致を解消します。

自由設定

キーの置換、無効化が可能です。お問い合わせください。記入内容をご回答します。後の置換動作との兼ね合い、配列に影響を与えたりと、極めて複雑で望み通りにならないこともあります。

#RightCtrl to RightShift
0, 0x10, 0xFF, 0x20, 0xFF
#¥→@
0, 0xFF, 0x89, 0xFF, 0x2F

適用

メディアキー設定

キー置換として装飾キーとの組み合わせを利用したい場合、Shift組み合わせ側を「割当なし」にします。

PrintScreen

ミュート

Shift + PrintScreen

割当なし

Scroll Lock

ボリューム(小)

Shift + Scroll Lock

割当なし

Pase/Break

ボリューム(大)

Shift + Pase/Break

割当なし

アプリケーション(メニュー)

F12

Shift + アプリケーション(メニュー)


割当なし

FKB232 HHKBpro 共通

「¥」キーに「@」キーを割り当てます。

FKB232

~~applicationキーにf12を割り当て、PFKeyAvailerでf12に「システム環境設定」起動を割り当てます。~~



FKB232

右シフトがあると便利なので、right control に right shift を割り当てます。

FKB232 HHKBpro 共通

right altキーに、キーボード外に出力（Macに入力）するためのFnキーを割り当てます。